

San-inNetインターネットサービス

Bフレッツ設定手順書

Windows 7 版

セコム山陰株式会社

設定手順書の構成

導 入 編	設定を行う前にお読みください。
	<p>1 はじめに</p> <p>設定に必要な設定項目について確認します。 当社から送付しております「San-inNetインターネット接続サービス登録のご通知」をお手元に準備してお読みください。</p> <hr/>
設 定 編	<p>2 配線</p> <hr/>
	設定手順書です。設定の際にお読みください。
	<p>3 インターネット接続の設定</p> <p>OS標準のPPPoE接続を使用する場合の設定をご説明しています。 *フレッツ接続ツールを使用する場合はNTTより提供されるマニュアルをご参照ください。</p> <hr/>

1. はじめに

1-1 設定に必要な項目の確認

お手元の「San-inNetインターネット接続サービス登録のご通知」（以降『登録通知』と記載）より設定に必要な項目をご確認ください。

1-2 ユーザーID、パスワード

ユーザー名(U)	Bフレッツファミリー	xxxx@bf-f.miracle.ne.jp
	Bフレッツマンション	xxxx@bf-m.miracle.ne.jp
	Bフレッツベーシック	xxxx@bf-b.miracle.ne.jp
	Bフレッツビジネス	xxxx@bf-biz.miracle.ne.jp
		(登録通知記載のユーザーID)
パスワード(P)	XXXXXXXXX	
	(登録通知記載のパスワード)	

1-3 ダイヤルアップ接続について

ダイヤルアップ接続に必要な設定値は下記になります。ダイヤルアップ接続の設定を行う場合は下記の設定値をご参考ください。

ユーザー名	<u>xxxx@miracle.ne.jp</u> (登録通知記載のユーザーID)
パスワード	<u>XXXXXXXXX</u> (登録通知記載のパスワード)
接続先電話番号	<u>0570-00-5300</u> (共通アクセスポイント)

2. 配線


2-1 配線

ご利用のサービスタイプにより、機器の配線が異なります。詳しくは、NTT西日本より提供されるマニュアルをご参考ください。

3. インターネット接続の設定

3-1 設定


(1) [スタートメニュー] から [コントロールパネル] を選択します。




(2) 表示された [コントロールパネル] の画面で、[ネットワークとインターネット] を選択します。




(3) 表示された画面から「ネットワークと共有センター」を選択します。




(4) 画面より「新しい接続またはネットワークのセットアップ」を選択します。




- (6) [接続またはネットワークのセットアップ] の画面が開きます。
[インターネットに接続します] を選択し、[次へ] をクリックします。



- (6) [ブロードバンド (PPPoE)] をクリックします。




(7) 各項目を入力し、〔接続〕をクリックします。



ユーザー名 Bフレッツファミリー Bフレッツマンション Bフレッツベーシック Bフレッツビジネス	xxxx@bf-f.miracle.ne.jp xxxx@bf-m.miracle.ne.jp xxxx@bf-b.miracle.ne.jp xxxx@bf-biz.miracle.ne.jp (登録通知記載のユーザー名)
パスワード	XXXXXXXXX (登録通知記載のパスワード)
パスワードの文字を表示する	任意でチェックを入れる
このパスワードを記憶する	任意でチェックを入れる
接続名	San-inNet
他の人がこの接続を使うことを許可する	任意でチェックを入れる

(8) インターネットへの接続が開始されます。



(9) インターネットに接続されていますと表示されたら設定完了です。

