

San-inNet インターネットサービス

フレッツ・光ネクスト設定手順書

Windows 7 版

セコム山陰株式会社

設定手順書の構成

導 入 編	設定を行う前にお読みください。
	1 はじめに 設定に必要な設定項目について確認します。 当社から送付しております「San-inNetインターネット接続サービス登録のご通知」をお手元に準備してお読みください。
	2 配線
設 定 編	設定手順書です。設定の際にお読みください。
	3 インターネット接続の設定 OS標準のPPPoE接続を使用する場合の設定をご説明しています。 *フレッツ接続ツールを使用する場合はNTTより提供されるマニュアルをご参照ください。

1. はじめに

1-1 設定に必要な項目の確認

お手元の「San-inNetインターネット接続サービス登録のご通知」（以降『登録通知』と記載）より設定に必要な項目をご確認ください。

1-2 ユーザーID、パスワード

ユーザー名(U)	光ネクスト ファミリー・マンション共通 xxxx@next.miracle.ne.jp (登録通知記載のユーザーID)
パスワード(P)	XXXXXXXXXX (登録通知記載のパスワード)

2. 配線


2-1 配線

NTTより提供される回線終端装置(ONU)のLANポートとパソコンのEthernetポートをLANケーブルで接続します。詳しくは、NTT西日本より提供されるマニュアルをご参考ください。

3. ネットワークの設定

3-1 設定


(1) [スタートメニュー] から [コントロールパネル] を選択します。




(2) 表示された [コントロールパネル] の画面で、[ネットワークとインターネット] を選択します。




(3) 表示された画面から「ネットワークと共有センター」を選択します。




(4) 画面より「新しい接続またはネットワークのセットアップ」を選択します。




- (5) [接続またはネットワークのセットアップ] の画面が開きます。
[インターネットに接続します] を選択し、[次へ] をクリックします。



- (6) [ブロードバンド(PPPoE)] をクリックします。




(7) 各項目を入力し、〔接続〕をクリックします。



ユーザ名	XXXX@next.miracle.ne.jp (登録通知記載のユーザーID)
パスワード	XXXXXXXX (登録通知記載のパスワード)
パスワードの文字を表示する	任意でチェックを入れる
このパスワードを記憶する	任意でチェックを入れる
接続名	San-inNet
他の人がこの接続を使うことを許可する	任意でチェックを入れる

(8) インターネットへの接続が開始されます。



(9) インターネットに接続されていますと表示されたら設定完了です。

